

Viltrox 系列镜头升级教程

MAC版本


1. 镜头通过 USB 线缆连接到苹果计算机。
2. 找到 ViltroxDFU 卷标的 U 盘。




3. 打开 U 盘里的 DeviceInformation.txt 查看版本号。




4. 确认要升级后，在升级固件文件上点右键->拷贝



5. 双击打开ViltroxDFU 卷标的 U 盘，然后粘贴项目等待完成升级。



6. 粘贴进度条完成后，Viltrox DFU 的 U 盘会自动退出并开始升级，升级过程会持续 5 秒钟左右，升级完成后 U 盘会重新出现，此时再打开 Viltrox DFU->DeviceInformation.txt 确认新版本号即可。



此时已经完成升级版本V1.1.3-V1.1.4的固件升级